




# utgående e-post Windows Vista Mail


Inställningar för ePhones kunder som vill skicka e-post via våra epostserver (SMTP server)

- Observera att det kan bli skillnad mellan olika versioner av samma program


Klicka på "Tools" (Verktyg) och sedan välj "Accounts" (Konton)



I fönstret som öppnas välj det aktuella e-postkontot som du vill skicka e-post i från via ePhones mailserver  
Klicka sedan på "Properties" (Egenskaper)



I fönstret som öppnas ser du flera flikar. Vi behöver komma åt Serverinställningar. Klicka på andra fliken.






# utgående e-post Windows Vista Mail

Inställningar för ePhones kunder som vill skicka e-post via våra epostserver (SMTP server)

Här får vi "bocka för" att den utgående server kräver autentisering. Klicka sedan på knappen "Settings". Vi behöver ange några detaljer om vår epostkonto.



1. Kontrollera att vi vill använda ePhones e-postserver för utgående brev. En så kallad SMTP (Simple Mail Transfer Protokol) server. **emailsmtp.ephone.se**

2. Bocka i denna ruta först

3. Klicka här för att ange dina kontouppgifter. Detta behövs för obehöriga **INTE** ska kunna använda vår e-postserver.

Här får vi ange kontouppgifter "E-mail username" är hela e-postadressen. I detta exempel är det "demo@ephone.eu" Om vi glödde bort lösenordet så kan vi ange ett nytt på "Mina sidor" [www.ephone.se/kundportal/](http://www.ephone.se/kundportal/)



1. Välj först denna alternativ

2. Här fyller vi i våra kontouppgifter. **Observera !!!** Detta **MÅSTE** vara ett giltigt konto som vi har hos ePhone  
Har vi inget sådant, då kan vi som ePhone Internetkund skaffa upp till fen sådana på "Mina Sidor" [www.ephone.se/kundportal/](http://www.ephone.se/kundportal/)

3. Detta gynnar vår bekvämlighet.

4. Klicka på "OK" hela vägen till vi kommer tillbaka till mail-programmet.